


WJ-NXF02JW 取扱説明書 改訂内容 (本体ソフトウェア V2.50)

取説品番 : PGQP2552UA/C1

改訂内容	参照ページ
<p>記載変更 顔照合と統計処理機能について</p> <ul style="list-style-type: none">●カメラの種類およびソフトウェアバージョンによっては、本機とPC間のセキュリティ設定で接続方法をHTTPSに設定すると本製品は使用できません。HTTP&HTTPSに設定してください。<u>対応カメラについては、レコーダーに付属のCD-ROM内の「readme.txt」をお読みください。</u>	5 ページ
<p>記載削除 顔照合・統計処理のモード設定を行う【共通】 重要</p> <p>●本機能はWJ-NX200シリーズおよびWJ-NX300シリーズのみ対応しています。(2018年10月現在)</p>	15 ページ

WJ-NXF02JW 取扱説明書 改訂内容 (本体ソフトウェア V2.40)

取説品番 : PGQP2552VA/C1

改訂内容	参照ページ
<p>画面変更 高画質モード追加</p> 	11 ページ
<p>顔照合・統計処理のモード設定を行う [共通] 重要 本機能はWJ-NX200シリーズおよびWJ-NX300シリーズのみ対応しています。(2018年10月現在) [高画質モード] 使用するカメラの種類や圧縮方式に関わらず、ビットレートを4096kbpsに設定します。 Off : 標準のモードで動作します。設定値は自動的に選択されます。(6ページ) On : 高画質モードで動作します。</p>	14 ページ

WJ-NXF02JW 取扱説明書 改訂内容 (本体ソフトウェア V2.20)

取説品番 : PGQP2552XA/C1

改訂内容	参照ページ
<p>STEP4 の「重要」に説明追加 重要 ・被写体の移動速度によっては、顔枠が顔からずれる場合があります。顔枠内に顔（目や鼻）が収まっている画像を登録するか、顔枠の中央に顔がおさまるよう、ドラッグ & ドロップで顔枠を移動させてから登録してください。</p>	13 ページ